Configuración VPN


Instrucciones acerca de la configuración de la conexión VPN a las máquinas de PAM launcher (10.114.27.154) y break glass (10.114.27.220) de Cooperativa Andalucia

- Configuración VPN

Configuración VPN

Los pasos para configurar la VPN son los siguientes:


- Acceder al **cliente nativo de VPN para Ubuntu**:



- Hacer clic en el "**+**" para añadir una nueva conexión VPN y seleccionar la opción "**Cliente VPN multi-protocolo (openconnect)**:




- Configurar los campos según se observa en las capturas siguientes:



Cancelar
VPN «COOP. ANDALUCIA»
Aplicar
Detalles
Identidad
IPv4
IPv6
Nombre
COOP. ANDALUCIA
General
Protocolo VPN
VPN SSL Fortinet
Pasarela
vpn.andalucia.fin.ec:1C
Certificado CA
(Ninguno)
Proxy
Permitir el escaneo de seguridad troyano (CSD)
Script envolvente de troyano (CSD)
SO declarado
Certificado de autenticación
Certificado del usuario
(Ninguno)
Clave privada
(Ninguno)
Usar FSID para la frase de paso de la clave
Evitar que el usuario acepte certificados no válidos manualmente
Testigo software de autenticación
Modo del testigo
Desactivado
Cadena del testigo




- Guardamos los cambios.
- Previo al test, debemos contactar con seguridades@andalucia.fin.ec con el objetivo de que nos faciliten nuestro **usuario y contraseña** personales o, en su defecto, servirnos de las cuentas que se han almacenado en el password vault.
- Levantamos la conexión:



- Aparentemente se nos mostrará un mensaje de error, que no es tal. Simplemente falta añadir el **2FA** asociado a nuestro correo electrónico, que recibiremos por esa vía a los pocos segundos:



- Añadimos el código y hacemos clic en Login:



- A partir de ese instante, estaremos conectados a la VPN:



- Realizamos la prueba de conexión **ssh** a la máquina que alberga el break glass (10.114.27.220) sirviéndonos del usuario **root**, cuya contraseña hallaremos en el password vault:

